

Dorfstrasse 68 8126 Zumikon Tel: 01 991 86 30 Fax: 01 991 86 34 www.anetgmbh.ch

Installation - Safe Settings Installation - APIC Enabled	
Installation - APIC Enabled	
Manual Installation	
Rescue System	
Memory Test	
Boot Installed OS	

Installation SuSE Linux 8.0

Die Version 8.0 von SuSE Linux hat wiederum grosse Fortschritte gemacht und die Hardware-Erkennung deckt viele zusätzliche Geräte ab. So wurde nicht nur (wie bereits früher) die installierte Netzwerkkarte RTL8139 und die Grafikkarte Matrox G400 erkannt, sondern auch die Fernsehkarte Hauppauge WinTV PCI, die SoundBlaster Live 5.1 und der USB-Scanner Agfascan 1212U. Schalten Sie deshalb die angeschlossenen Geräte bei der Installatipon ein, die Chancen sind gut, dass alles richtig erkannt wird. Für die hier beschriebene Installation mit StarOffice und diversen Netzwerkserver-Funktionen sind etwa 3 GB Festplatte notwendig.

Bei der Installation wählen Sie in der erweiterten SW-Auswahl einfach die Option "Netzwerk/Server". Die Installation hier beschreibt den Betrieb mehrerer Betriebssysteme mit dem OS/2 Bootmanager. Installieren Sie dann den Bootloader Lilo nicht, sondern aktivieren Sie Linux auch mit dem OS/2 Bootmanager. Sie können natürlich auch einfach den Linux Bootmanager LILO verwenden. Dann geben Sie bei der Frage nach der LILO-Konfiguration einfach an, LILO soll im MBR (Master-Boot-Record) der Platte installiert werden.

Was hat gegenüber SuSE 7.x geändert?

Einige Dinge wurden geändert. So ist die neue Oberfläche KDE Version 3 enthalten. Für uns wichtiger sind Änderungen in der Konfiguration. Insbesondere betroffen sind die geänderte Start-Konfiguration. Wurde z.B. früher die Konfiguration automatisch zu startender Programme (wie Samba) in der Datei /etc/rc.config aktiviert, erreicht man dies nun via Einstellungen --> YaST Menü --> YaST2 Kontrollzentrum --> System --> Runlevel Editor.

Voraussetzungen

- PC ab 64 MB RAM, 128MB empfohlen, minimal 48MB (Text-Mode Installation)
- 80486 DX, Pentium I, II, III, 4, AMD K6, Duron, Athlon, XP
- mind. 500 MB Disk, empfohlen 2 bis 6GB
- 1 unterstützter LAN Adapter (fast alle gehen)

Merkmale von Linux

Im Gegensatz zu den übrigen PC Betriebssystemen ist Linux ein Multi-User Betriebssystem. Es werden mehrere Varianten des Kernel geliefert, die sich im Umfang der unterstützten Geräte unterscheiden (z.B. E-IDE oder SCSI Festplatten). Zusätzliche Hardware (z.B. gewisse LAN-Adapter) können auch bei Bedarf geladen werden. Linux bildet die effiziente Basis für zusätzliche Funktionen:

- SAMBA für die Integration von OS/2 und Windows-Clients (Netbios over IP, SMB Protokoll)
- Apache als WEB-Server (HTTP Server) httpd
- Grafische Oberfläche KDE3 und/oder GNOME, basierend auf X-Window
- SWAT als Administrator GUI für den SAMBA Server
- YAST2 zum Konfigurieren und Installieren
- Webmin als Administrator GUI (Graphical User Interface) für viele Serverfunktionen (separates Paket, umbedingt herunterladen!)
- Als Internetgateway und Firewall über ein Modem, ISDN-Adapter oder ADSL

Das System kann baukastenartig zusammengestellt werden, genau mit den gewünschten Funktionen. Die Konfigurationen erfolgen üblicherweise in ASCII-Dateien im Verzeichnis /etc. Wichtig sind hier z.B. die Dateien /etc/inetd.conf (Netzwerk-Funktionen), /etc/samba/smb.conf (SAMBA).

Linux kennt keine Laufwerksbuchstaben, sondern alle Daten werden in einem Verzeichnis, beginnend mit / (**root)** "gemountet".

Linux als Testsystem wird am einfachsten installiert mit 2 Partitionen:

- SWAP Partition (Typ 82) von etwa 100MB
- / (root) Partition mit dem ext2 Filesystem (Typ 83) für alles Andere (3 bis 4 GB)

Es können beide Partitionen in einer erweiterten Partition angelegt werden. Zum Booten ohne Diskette sollten aber beide **innerhalb 1023 Sektoren** liegen (innerhalb der ersten 8 GB der Festplatte). Nur ganz neue Bios-Versionen können auch ab Sektoren weiter hinten booten.

Installation

Wir möchten mehrere Betriebssysteme auf dem gleichen PC starten können. Dazu benutzen wir den OS/2 Bootmanager. (Wenn Sie nur Windows als Zweitsystem haben, nehmen Sie LILO)

- Mit den OS/2 Bootdisketten starten, F3, mit FDISK den BootManager installieren und die Platte einteilen z.B. eine primäre Partition von 2 GB für Windows und 1.5 GB für OS/2.
- einen unbenutzten (unused) Bereich z.B. 4 GB freilassen für Linux
- Dann beginnt die eigentliche Linux Installation
- Linux CD 1 einlegen
- Booten ab CD (Einstellung im BIOS notwendig) oder Linux Installations-Disketten erstellen. (Dies ist nur notwendig, wenn Ihr System nicht ab CD booten kann.) Die Disketten können Sie auf einem DOS, Windows (Dos Modus), OS/2 oder Linux-PC tun. Der DOS-Befehl lautet (Wenn in Laufwerk E: die SuSE CD1 ist):

- E:
- CD \DISKS
- \DOSUTILS\RAWRITE\RAWRITE.EXE
- Bei "Enter source file name: " BOOTDISK
- Bei "Enter Destination drive: " A:
- Bei SCSI-Adaptern erstellen Sie noch zwei Modules-Disks mit
- \DOSUTILS\RAWRITE\RAWRITE.EXE , dann MODULES1
- \DOSUTILS\RAWRITE\RAWRITE.EXE , dann MODULES2
- 1. Sprache wählen
 - Deutsch [übernehmen].
- 2. Es erscheint ein Fenster mit diversen Titeln. Überprüfen Sie alle durch anklicken, bevor Sie weiterfahren!
- 3. Wählen Sie Modus:
 - Neuinstallation
- 4. Wählen Sie Tastaturlayout
 - Deutsch(Schweiz) wählen, anstatt Deutsch
- 5. Wählen Sie Maus:
 - Intelli-/Wheel-Maus
- Wählen Sie Partitionierung Diese ist sehr wichtig, vorallem wenn Sie mehrere Betriebssysteme betreiben wollen. Vorgeschlagen werden zwei Partitionen: Eine Swap-Partition und eine root-Partition.
 - Partitionierung
 - Übernehmen
 - Ändern
 - ✓ Verwerfen [weiter]



7. Festplatte vorbereiten - Schritt 1

(max. sind 4 Partitionen pro Platte möglich, davon eine erweiterte mit beliebig vielen logischen Laufwerken, wir erstellen die swap und / Partition in der erweiterten Partition.)

- □ 1: 1. IDE, 15.99 GB /dev/hda
- ✓ Erweiterte Einstellungen, manuelle Aufteilung [weiter]
- 8. Festplatte vorbereiten: Expertenmodus
 - [Anlegen]
 - D primäre Partition (wählen, wenn kein anderes Betriebssystem vorhanden ist)
 - ✓ Erweiterte Partition [ok]
 - Wählen Sie den ganzen noch freien Bereich für die erweiterte Partition. [ok]

- 9. Nun legen wir eine Swap-Partition in der erweiterten Partition an:
 - [Anlegen]
 - Nicht formatieren
 - ✓ Formatieren

•	[SWAP]	Start Zylinder	[500] (Wert steht schon dort)
	L - J		

- Ende [+200M] (ergibt 200 MB Swappartition)
- Mountpunkt [swap]
- [ok]
- 10. Nun kommt noch die root-Partition in der erweiterten Partition:
 - [Anlegen]
 - Nicht formatieren
 - Formatieren
 - [Ext2] (oder Ext3) Start Zylinder [513] (Wert steht schon dort)
 - Ende: [1023] (nicht grösser, sonst nicht bootbar!)
 - Mountpunkt [/]
 - [ok]
- 11. Es werden die Partitionen angezeigt (Beispiel):

/dev/hda	15.99 GB	WDC WD200	(ganze erste Platte)
/dev/hda1	2.9 GB	HPFS/NTFS	(erste Partition der ersten Platte)
/dev/hda2	7.8 MB	OS/2 Boot Manager	(zweite Partition, erste Platte)
/dev/hda3	14.9 GB	Erweiterte Partition	(dritte Partition der ersten Platte)
/dev/hda4	201.9 MB	swap Partition	(logische Partition in erweiterter P.)
/dev/hda5	3.3 GB	root Partition	(logische Partition in erweiterter P.)

Kontrollieren Sie nun folgendes:

sind die Partitionen mit Ihren bisherigen Betriebssystemen noch da? Falls Sie eine bestehende Windows 9x Partition verkleinern wollen, markieren Sie diese Windows-Partition und wählen Sie "Fat Partition verkleinern" (lassen Sie aber mindestens etwa 200MB frei, damit Windows nicht erstickt!) haben Sie eine swap Partition mit ca. 100 MB?

haben Sie eine / root Partition mit ca. 3 GB und endend bei Zylinder **1023** oder kleiner? Wenn alles stimmt, fahren Sie weiter, sonst können Sie jetzt noch alles ändern.

[weiter]

12. Wählen Sie Software

- Minimal System
- □ Minimales graphisches System (ohne KDE)
- Standard System
- ✓ Standard System mit Office

[erweiterte Auswahl]

- □ Advanced-Devel (Entwicklung)
- □ Spiele

- Gnome System
- □ KDE komplett
- ✓ KDE Desktop-Umgebung
- ✓ Einfacher Webserver
- Linux Development Tools
- Multimedia
- ✓ Netzwerk/Server
- ✓ Dokumentation zu Hilfe, Support
- verfügbare Quellen installieren

(Dies benötigt etwa 1.66 GB)

Falls Sie Telnet benutzen möchten, wählen Sie den Telnet-Server aus (mit der Funktion [Suche] und Telnet-Server und dann markieren). [weiter]

13. Wählen Sie Zeitzone

Wählen Sie:

Europa/Schweiz Ortszeit (PC Uhren laufen meistens mit Ortzeit, *nicht* mit GMT) [Übernehmen]

14. Wählen Sie Booten

Wenn Sie nur Linux auf diesem System einsetzten, installieren Sie LILO (Linux Loader) in den Bootsektor der Platte (Standard Auswahl). Er kann auch Windows starten. Wenn Sie aber den OS/2 Bootmanager verwenden wollen, nehmen Sie die letzte Auswahl (nicht LILO).

- ✓ LILO in den MBR der Bootfestplatte /dev/hda schreiben (Standard)
- Bootdiskette erstellen
- □ Nicht LILO verwenden (anderer Bootmanager, z.B. OS/2 oder eCS)

[Übernehmen]

Mit der letzten Auswahl wird der OS/2 Bootmanager nicht überschrieben und kann für das Starten der anderen Betriebssysteme weiter genutzt werden.

15. Anzeige der Installationseinstellungen

Blättern Sie nochmals alle Angaben durch und *überprüfen* Sie die Einstellungen. Es wurde auf der Platte noch nichts geändert und Sie können alles noch korrigieren! Wenn alles ok ist drücken Sie

[Übernehmen]

16. Anzeige: Warnung

Jetzt beginnt die Installation und die Partitionen werden gemacht. Drücken Sie: [Ja -installieren]

Es werden die Dateien von der ersten CD kopiert. Es erfolgt ein Reboot. Falls Sie den OS/2 Bootmanager einsetzten, starten Sie OS/2 und fügen Sie Linux der Auswahl hinzu (mit FDISK bei OS/2 Warp, mit LVM bei eCS). Dann wählen Sie Linux beim Booten und die Installation kopiert weiter . Legen Sie die CDs Nummer 2, 3, 4 und ev. 5 ein.

() Y	aST	
	Installationseinstellungen	tonii "Ändom "
Sprach– Auswahl	Warnung: YaST2 hat alle Informationen, um SuSE Linux zu installieren. Wenn SIe auf "Ja" klicken, wird die Installation gemäß Ihren Angaben durchgeführt, die Sie in den vorangegangenen Dialogen	
Installations Einstellunge	gemacht haben. Wenn Sie "Nein" wählen, wird zum vorherigen Bildschirm zurückgeschaltet. Installation starten?	
Installation durchführen	Ja – Installièren	
	 Standard-System mit Office 	-
	Ändern +	
Hilfe	Installation abbrechen	Übernehmen
	1	2 //

- Passwort f
 ür den Systemadministrator (root)
 Geben Sie zweimal das Passwort f
 ür den Benutzer root ein:
 Hinweis: merken Sie sich dieses Passwort gut!
- 18. Neuen Benutzer hinzufügen

Gleich bei der Installation können Sie einen ersten, normalen Benutzer erfassen. Arbeiten Sie selber auch als Benutzer. So können Sie das System nicht aus Versehen ungewollt verändern. Da Linux ein Mehrbenutzersystem ist, können Sie sich zum Administrieren jederzeit als root zusätzlich anmelden, ohne irgendwelche Programme zu beenden. (Geben Sie dazu in einem Befehlsfenster einfach den Befehl **su** ein, es wird dann das Passwort von root verlangt. Sie haben dann *in diesem* Fenster root-Rechte).

Vorname	Fritz
Name	Hodel
Login Name	fh
Passwort	XXXXX
[weiter]	

19. Monitor ändern

Wählen Sie einen Monitor aus, der Ihrem Bildschirm entspricht. z.B.VESA1024x768@75HZ[weiter] der Bildschirm und der Grafikadapter wird getestet (ev. Flackern)

- 20. Bildschirm Einstellung
 - Nur Textmodus
 - ✔ Graphische Oberfläche [weiter]
- 21. Konfiguration der NetzwerkkarteEs wird die erkannte Netzwerkkarte angezeigt.[Konfigurieren]
- 22. Konfiguration Netzwerkadresse Typ des Netzwerks [eth0] (=erste Ethernet Karte, eth1 wäre zweite, tr0 Token Ring)

© A-Net GmbH 2002

Automatische Adressvergabe (setzt DHCP-Server voraus)
 Konfiguration der statischen Adresse (Server haben meist fixe IP-Adressen)
 IP-Adresse Subnetmaske
 [192.168.112.23] [255.255.0]
 Falls Sie einen PCMCIA-Adapter in einem Notebook verwenden, aktivieren Sie PCMCIA.
 Drücken Sie nun auf
 [Rechnername und Nameserver]

23. Konfiguration des Hostnamens und Nameservers Hostname Domainname [srvanet23] [zumikon.a-net.ch] Liste der Nameserver Domain-Suchliste [195.186.1.110] (oder irgend ein anderer Nameserver im Internet)

[weiter]

- 24. Drücken Sie nun auf [Routing]
- 25. Routing-Konfiguration Standardgateway
 [192.168.112.52] (IP-Adresse Ihres Routers zum Internet)
 [weiter]
- 26. Es erscheint die Übersicht Installationseinstellungen

Auch hier können Sie die gewünschten Kapitel anklicken und so Drucker, Modem, ISDN Adapter , Soundkarten, TV-Karten usw. konfigurieren. Wir wollen hier nur einen Drucker konfigurieren, der via Druckerserver oder interne Ethernetkarte am Netzwerk hängt. Seine IP--Adresse soll z.B. 192.168.112.132 sein.

- 27. Drucker[weiter]Es erscheint die Druckereinrichtung:
- 28. Zu konfigurierende Drucker Verfügbar sind: [Andere (nicht erkannte)] [Konfigurieren]
- 29. Druckeranschluss Druckertyp wählen:



- Drucker am Parallel-Port
- Drucker am USB-Anschluss
- Drucker am seriellen Anschluss
- Plattendatei

LPD-Protokoll-Netzwerkdruck:

- ✓ Druckaufträge an einen entfernten LPD weiterleiten
- U Vorfilter-Warteschlange für eine LPD-Warteschlange

Anderer Netzwerkdruck:

- □ Samba/Windows-Drucker
- Novell-Drucker

[weiter]

30. Druckaufträge an einen entfernten LPD weiterleiten

Rechnername des Druckservers:

[192.168.112.132] (IP-Adresse des Ethernetadapters im Drucker)

Name der entfernten Warteschlange

[lp] (Der Name ist bei den meisten Druckerservern irrelevant) [weiter]

31. Name der Warteschlange

[lp] (oder ein Name, der Ihnen etwas sagt, z.B. [lexmarkoptra]). Es werden nur Kleinbuchstaben akzeptiert.

[weiter]

Falls der so gewählte Drucker ein PostScript-Drucker ist (egal welches Fabrikat, farbig oder schwarz/weiss), genügt dies bereits.

[Beenden]

 Ist es aber ein anderer Drucker (HP Laser etc.) der z.B. PCL versteht, dann müssen Sie zusätzlich einen Vorfilter definieren (Auswahl eine Zeile tiefer), auf die gleiche IP-Adresse.
 Dann können Sie ein Druckermodell aus der grossen Liste wählen: [Hinzufügen]

Druckaufträge an einen entfernten LPD weiterleiten
 [Weiter]
 Rechnername des Druckservers: 192.168.112.131
 Name der entfernten Warteschlange: lp
 [Weiter]
 Name der Warteschlange: hplaser5
 [Weiter]
 [Hinzufügen]

✓ Vorfilter-Warteschlage f
ür eine LPD-Warteschlagen

[Weiter]

✓ Neue anlegen:

Hostname des Druckers: 192.168.112.131 (dieselbe IP-Adresse wie oben) Name der entfernten Warteschlange: hplaser5 (derselbe Name wie die Warteschlange 8 Zeilen weiter oben)

[Weiter]

Name der Warteschlange und Spooler-Einstellungen

hplaser5pcl

Name für die TCPIP-Warteschlangen:

© A-Net C	imbH 2002
-----------	-----------

remote [Weiter] Wählen Sie nun den Drucker aus (z.B. [Generischer Drucker] und Modell [PCL5e] [Weiter] Wählen Sie Ghostscript Treiber Ij5gray [Weiter] [Weiter] ev. [Ascii-Textdruck testen]

Am Schluss sehen Sie drei Warteschlangen. Der PostScript Code wird dann in die nächste Queue umgeleitet und in PCL umgewandelt:

- Sie sind nun wieder auf den Installationseinstellungen zurück. Wenn nichts mehr konfiguriert werden soll: [weiter]
- 34. Die Konfigurationen werden gespeichert. Dann wird Linux neu gestartet und Sie können sich zum ersten Mal als Benutzer (den Sie in Schritt 18 definiert haben) anmelden:

Benutzername:	[anet1]
Passwort:	[xxxxx]
Sitzungsart:	[kde]

[Anmelden]

35. Gratuliere, Sie habe es geschafft!

Beenden der Installation

Linux ist nun auf dem Rechner installiert und beherrscht bereits einige Kommunikationsarten im Netzwerk. Eine Fülle weiterer Software ist installiert und muss nur noch konfiguriert und benutzt werden. Als Erstes aktivieren wir den File- und Print-Server Samba.

Samba

Wenn Samba installiert wird, erscheint das Linux-System als Server für Windows und OS/2 Systeme. Wir richten einen eigenen Domänen-Controller ein.

Vorbereitungen auf Unix-Ebene

Als Erstes erstellen wir im Linux drei Verzeichnisse, die wir für drei Freigaben in Samba benutzen. Alle Freigaben gruppieren wir im Verzeichnis /export/samba.

Öffnen Sie eine Befehlszeile (Bildschirm mit Muschel). Klicken Sie in Linux jeweils nur einmal, dies genügt. Bei einem Doppelklick wird das Programm nämlich zweimal gestartet!

Sie benötigen Admin-Rechte, geben Sie ein: **su** (es wird das Passwort von root verlangt)

zurückkehren ins Root-Verzeichnis:	cd / (Leerschlag vor dem / beachten)
Directory /export erstellen	mkdir export
ins Verzeichnis /export wechseln	cd /export
Directory /export/samba erstellen	mkdir samba
ins Verzeichnis /export/samba wechseln	cd /export/samba
Directory public erstellen	mkdir public
Directory data erstellen	mkdir data
Directory netlogon erstellen	mkdir netlogon

Nun muss noch die Unix-Berechtigung für diese Verzeichnisse erteilt werden. **Vorsicht**: Dies ist ein Testbeispiel, das jedem Linux-Benutzer (etwa via Telnet) volle Rechte über diese Dateien gibt! Die Zugriffsrechte via Samba werden dort geregelt.

chmod 777 /export/samba/public	
chmod 777 /export/samba/data	
chmod 775 /export/samba/netlogon	(andere Berechtigung)
chown root /export/samba/netlogon	
etc. für allfällige weitere Freigaben	

Eigentliche Konfiguration von Samba:

Zur Konfiguration kann das Hilfsmittel **SWAT** (Samba Web Admin Tool) mit einem Browser benutzt werden. Dazu starten Sie den Browser mit der IP-Adresse des Linux-Systems (auch via Netzwerk möglich) und der Port - Nummer 901. SWAT wird (aus Sicherheitsgünden) *nicht* mehr automatisch gestartet. Sie können dies aktivieren in der Datei **/etc/inetd.conf**. Gehen sie dazu wie folgt vor:

- Mit der Maus öffnen die Menü-Leiste (Zahnrad-Ikone ganz links unten)
- Öffnen Sie System --> Konfiguration --> inetd.conf editieren (letzter Eintrag)
- Geben Sie das Passwort von root ein [ok]
- Wählen Sie:
 - □ Aus, inetd nicht starten
 - Ein, mit der Standardkonfiguration
 - Ein, mit benutzerdefinierter Konfiguration ...
 [weiter]
- Suchen Sie die folgende Zeile und markieren sie diese:
 # swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat
- Drücken Sie auf [Aktivieren oder Deaktivieren], bis Active! am Zeilenbeginn erscheint.
- Speichern Sie die Änderungen mit [Beenden]

Fortan wird inetd beim Starten von Linux immer aktiviert. Sie können dies natürlich ohne Booten sofort machen:

- Geben Sie auf der Befehlszeile ein: su
- Geben Sie das Passwort von root ein

• Dann den Befehl: inetd

Nun läuft der inetd und auch das graphische Administrationsprogramm swat für SAMBA. Falls Sie auf dem Linux-System selber arbeiten, starten Sie den WEB-Browser und geben Sie die IP-Adresse mit dem Port 901 oder den Namen "localhost" mit Port 901 ein. Das sieht dann so aus:

http://localhost:901 (Doppelpunkt vor der Port-Nummer!)

Es erscheint ein **Login-Bild**. Melden Sie sich als root an, mit dem korrekten Passwort. Es erscheint das Hauptmenu von SWAT.

santa							
HOME	GLOBALS	SHARES	PRINTERS	STATUS	Q VIEW	PASSWOR	D
Global ^{Commit} Base Op	Variab ^{Changes}	Reset V	Values	Advanced V	iew		
Global Commit Base Op Help wo	Variab Changes tions rkgroup	Reset V	Values	Advanced V	iew		Set Default
Global Commit Base Op Help wo Help net	Variab Changes tions rkgroup bios name	Reset V	Values ET23	Advanced V	iew		Set Default Set Default
Global Commit Base Op Help wo Help net	Variab Changes tions rkgroup bios name ver string	Reset V CHANE SRVAT	Values	Advanced V	iew		Set Default Set Default Set Default

36. Wählen Sie das Symbol Globals

Hier werden Einstellungen eingegeben, die für den ganzen Samba-Server gelten.

© A	-Net GmbH 2002	W	ww.anetgmbh.ch	Seite 11
	Browse options os level preferred maste local master	40 r auto yes	(so gewinnt Linux die Wahl g	legenüber Win9x etc.)
	encrypt passwor update encrypte Der Rest kann belasse	rds yes d yes en werden, bis z	(für alle aktuellen Windows \ (für alle älteren Clients)	/ersionen)
	Security Options security	user	(Samba akzeptiert nur ihm b	ekannte Benutzer)
	Base Options workgroup: netbios name server string interfaces	chanet23 srvanet23 samba 2.2.3a	(dies ist der Domänen-Name (dies ist der Name dieses Se Version von Samba (leer = Samba aktiv auf allen	e) ervers) Netzwerkkarten)

domain master	auto	(System wird zum Masterbrowser der Domäne)
WINS Options wins server wins support	IP-Adres no	sse eines (bereits vorhandenen) WINS-Servers (nur falls dieser Server WINS-Server sein soll.) (Es darf nur einen WINS Server geben im Netz!)
Um die Angaben zu s [commit changes]	peichern, drücke	en Sie
Drücken Sie (oben red [Advanced View]	chts) auf	
Es erscheinen wesent Security Option admin users write list printer admin	lich mehr Optio root, and root, and root, and	nen. Suchen Sie nun (im letzten Viertel) den Titel et1 (diese Benutzer sind für alle Shares berechtigt) et1 (diese Benutzer können auf alle Shares schreiben) et1
Logon Options logon script domain logons	logonscr (D Yes (Li	er Name des zu erstellenden Logon-Scripts) inux wird Domänenkontroller)
Um die Angaben zu s [commit changes]	peichern drücke	n Sie
Es folgen die Freigabe	en SHARES	
Create Share [create share] (Stellen sie sicher, das	public ss Sie diesen Sl	hare mit choose share public wählen)
Base Options comment path	allgemein nutz /export/samba	zbare Daten auf Server /public
Security Options read only guest ok	no yes	(alle dürfen schreiben) (die ganze Welt darf zugreifen, sonst no!)
[commit changes]		
Es folgt der zweite Sha Create Share [create share] Base Options	are data	

comment path	Daten für Benutzer /export/samba/data	
Security Options	•	
read only	yes	(=schreiben nicht erlaubt)
guestok	no	
[commit changes]		
Es folgt der dritte Shar Create Share [create share]	re netlogon (muss genau so heissen!)	
Base Options		
comment	Logon-Scripte für Benutzer	
path	/export/samba/ne	etlogon
Security Options		
read only	yes	(=schreiben nicht erlaubt)
guest ok	no	
[aammit ahangaa]		

[commit changes]

mit **VIEW** kann das generierte /etc/samba/smb.conf File angezeigt werden. Probieren Sie es aus. Es sind noch lokale Drucker freigegeben und Home-Verzeichnisse.

- 37. Mit STATUS muss Samba und der NetBios Namensdienst gestartet werden. Drücken sie auf [Start smbd] und auf [Start nmbd] Nach einer gewissen Verzögerung sollten beide "running" sein.
- Nun müssen noch die Samba-Benutzer definiert werden. Diese Benutzer müssen auch im Linux eröffnet sein (vorher), etwa Menüleiste: System --> Konfiguration --> Erstelle Benutzer. Dann wählen Sie in SWAT:

39. PASSWORD.

Server Password Mana	agement
User Name	root
New Password	
Re-Type New Pa	ssword
[add new user]	(User wird Samba hinzugefügt)

User Name	anet1
New Password	
Re-Type New Password	
[add new user]	

40. Samba ist nun konfiguriert und kann von den Benutzen root und anet1 getestet werden.

Hinweis: Die "Netzwerkumgebung" von Windows 9x und NT eignet sich nur sehr beschränkt zum Testen. Einerseits kann es mehrere Minuten (bis zu 51!) dauern, bis ein System erscheint (Meldung: "Netzwerk kann nicht durchsucht werden.."), andererseits geht's eventuell nicht über einen Router. Besser sind zwei Befehle:

- net view \\srvanet23 (zeigt die Freigaben von Server srvanet23 an)
- net use x: \\srvane23\public (hängt Freigabe public als Laufwerk x: an) oder via einen Router:
- net view \\192.168.112.23 (zeigt die Freigaben des Servers mit dieser IP an)
- net use x: \\192.168.112.23\public (hängt Freigabe public als Laufwerk x: an)

Umgekehrt kann Samba Laufwerke von Win9x, NT, OS/2 Server benutzen. Die Syntax ist hier anders, da Unix ja keine Laufwerksbuchstaben kennt. Das Verzeichnis, unter dem die Daten erscheinen sollen, muss *vorher* als leeres Verzeichnis auf dem Linux-System erstellt werden:

- mkdir /import
- mkdir /import/apps
- mount -t smbfs -o username=anet1,password=xxxxx //srvanet2/apps /import/apps

Nun erscheinen die Daten der Freigabe apps auf dem OS/2 oder NT-Server srvanet2 im Verzeichnis **/import/apps** auf dem Linux-System. Der Benutzer anet1 muss auf dem OS/2 oder Windows Server existieren und für apps berechtigt sein.

Alternativ kann auch der Befehl **smbmount** benutzt werden:

 smbmount //srvanet2/apps /import/apps -o username=anet1 (das Passwort wird dann noch erfragt)

Logon-Scripte auf Linux als Primay Domain Controller

Für die Logon-Scripts wird eine Freigabe **NETLOGON** benötigt. Alle Benutzer sollten darauf lesen können, aber nur Administratoren darauf schreiben. Auf NETLOGON können die Logonscripte abgelegt werden. Es sind die gleichen, wie unter Windows NT und sollten als logonscr.**bat** und logonscr.**cmd** vorliegen. Das .bat-File wird von Windows 95, 98, ME, NT und 2000 benutzt, das .cmd-File von OS/2, Windows NT, 2000 und XP.

Das Verzeichnis für NETLOGON für die Logon-Scripte wurde bereits erstellt und freigegeben.

- 41. Nun erstellen Sie einen Logon-Script
- Wenn Sie diesen mit einem Linux-Editor erstellen, dann kann er von den Windows-Stationen nicht korrekt ausgeführt werden (alles erscheint auf einer einzigen, überlangen Zeile mit unlesbaren Zeichen statt Zeilenschaltungen). Der Grund liegt in der unterschiedlichen Definition der Zeilenschaltungen. Erstellen Sie die Datei logonscr.bat deshalb mit einem Windows- oder OS/2-Editor. Spätere Änderungen können dann mit einem Linux-Editor gemacht werden.
- Benutzen Sie als Admin-Benutzer (andere d
 ürfen nicht auf netlogon schreiben) auf einem Windows-Client die Freigabe netlogon mit net use x: \\srvanet23\netlogon

- Starten Sie den Editor im Windows DOS-Prompt mit: edit x: logonscr.bat
- erfassen Sie folgende Zeilen:

@echo off
net use k: /d >nul
net use n: /d >nul
net use k: \\srvanet23\data
net use n: \\srvanet23\public
net use lpt3 \\srvanet23\lp

Schliessen Sie die Datei. Damit werden beim Logon auf dem Client die Laufwerke K: und N: vom Linux-Server srvanet23 automatisch zugeordnet. Zudem erhallten Sie das Home-Verzeichnis Z: und den Drucker Ip unter LPT3.

• Wenn Sie auch einen Logon-Script für OS/2 und Win NT, 2000 und XP benötigen, kopieren Sie diesen logonscr.bat und legen ihn als logonscr.cmd hier ab.

Maschinen-Accounts für Windows NT und 2000-Systeme

42. Nun müssen noch die Maschinen-Accounts für die Windows-Systeme erstellt werden, für OS/2 und Windows9x Clients ist dies nicht notwendig. Der Name ist gleich dem Computernamen des Windows-Systems, mit einem angehängten \$ - Zeichen, z.B. PC3\$. Alle Maschinen sollen Mitglied der Unix-Gruppe "machines" sein. Wir erstellen diese Gruppe mit einer freien Gruppen-Nummer g-id(z.B. 200):

In einem Befehlsfenster geben Sie ein:

groupadd -g 200 machines

useradd -g machines -c NTMachine -d /dev/nul -s /bin/false pc3\$

Dieser Schritt ist zu wiederholen für jeden Windows NT/2000 Client in dieser Domain. Alternativ kann Samba so konfiguriert werden, dass sich Clients automatisch registrieren können.

- 43. Windows 9x und ME-Clients benötigen kein Maschinenkonto.
- 44. Nun gehen Sie zu einer Windows 9x oder NT Client Station. Starten Sie diese und öffnen Sie mit der *rechten* Maustaste die Netzwerkumgebung. Wählen Sie:

Netzwerkumgebung --> Eigenschaften

Unter dem Reiter "Identifikation" wählen Sie "Ändern"

Markieren Sie

Domäne: chanet23 Computerkonto in der Domäne erstellen

Benutzername: root

Kennwort: xxxx

Nach *einiger* Zeit sollte die Meldung erscheinen: "Willkommen in der Domäne CHANET23". Damit habe Sie es geschafft, Linux ist Ihr Primary Domain Controller :-))

Nach dem Neustart des Clients drücken Sie auf der untersten Zeile [Domain] des Logon-Bildes auf den Pfeil. Es werden Domänen gesucht (dauert einige Zeit), dann können Sie den Namen der Linux-Domäne CHANET23 auswählen und sich direkt in der Domäne anmelden.

- 45. Auch ein Windows2000 Client benötigt ein Maschinenkonto, genau wie unter NT beschrieben. Dann melden sie sich lokal am Client als Administrator an. Dann öffnen sie die Systemsteuerung:
- Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> System
- wählen sie den Reiter Netzwerkidentifikation --> Eigenschaften.
- markieren Sie im Fenster Mitglied von: [x] Domäne : [chanet23]
- [ok]
- Geben sie als Benutzer root und sein Passwort ein. Nach *einiger* Zeit erscheint die Meldung: Willkommen in der Domäne CHANET23
- nach einem Reboot können sie sich in der Domäne anmelden.

Auch **Policies** können via Samba festgelegt werden. Diese Policies können mit dem POLEDIT.EXE auf einem NT-Server erstellt werden und auf NETLOGON abgelegt werden. Es sind zwei Files notwendig:

- config.pol (für Windows 9x Clients)
- ntconfig.pol (für Windows NT Clients)

Einschränkung: Zur Zeit kann Samba kein Backup Domain Controller sein und auch keinen Backup Domain Controller benutzen. Die Version 3 existiert aber schon als Beta-Version und diese kann auch in ActiveDirectory mitmischen.

Automatischer Start von SAMBA

Natürlich soll Samba beim Starten von Linux automatisch hochgefahren werden, auch wenn Linux sehr selten neu gestartet werden muss ;-)).

- Starten Sie via Menü-Leiste:
 Einstellungen --> YaST menu --> YaST2 Kontrollzentrum
- Geben Sie das Passwort von root ein
- Suchen Sie links die Ikone System, dann Runlevel-Editor
- Wählen Sie [Runlevel-Eigenschaften]
- Suchen und markieren Sie die Zeile: smb
 Nein

initscript for the SAMBA services

Klicken Sie die Auswahl 3 und 5 in "Der Dienst wird in folgenden Runleveln gestartet":
 B 0 0 1 02 13 15 06 0S

[Anwenden/Zurücksetzten] [Dienst aktivieren]

```
Nun sollten auf der Zeile smb Ja 3 5 erscheinen.
[Beenden]
Speichern [Ja]
[ok]
[Schliessen]
```

Fortan wird SAMBA von Linux automatisch gestartet. Auf die gleiche Art und Weise kann auch der WEB-Server Apache automatisch gestartet werden.

© A-Net GmbH 2002	www.anetgmbh.ch	Seite	16
	5		

Muster /etc/samba/smb.conf für Samba 2.2.3a als Domain Controller (SuSE 8.0)

```
# Samba config file created using SWAT
# from srvanet23.zumikon.a-net.ch (192.168.112.23)
# Date: 2002/04/24 17:23:22
# Global parameters
[global]
     workgroup = CHANET23
     netbios name = SRVANET23
     encrypt passwords = Yes
     update encrypted = Yes
    map to guest = Bad User
     unix password sync = Yes
     name resolve order = bcast lmhosts host wins
     socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
     character set = IS08859-15
     logon script = logonscr
     domain logons = Yes
     os level = 25
     admin users = root, fho
    write list = root, fho
     printing = lprng
     veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
[homes]
     comment = Home Directories auf Linux Server 23
     read only = No
     create mask = 0640
     directory mask = 0750
     browseable = No
[printers]
     comment = All Printers
     path = /var/tmp
     create mask = 0600
     printable = Yes
     browseable = No
[apps]
     comment = Programme auf Linux-Server 23
     path = /export/samba/apps
[data]
     comment = Daten auf Linux Server 23
     path = /export/samba/data
[public]
     comment = Allgemein zugaengliche Daten auf Linux Server23
     path = /export/samba/public
     read only = No
[netlogon]
     comment = Logon-Verzeichnis auf Linux Server23
     path = /export/samba/netlogon
[]p]
     comment = Infoprint 8 via Linux Server23
```

```
path = /var/tmp
read only = No
create mask = 0600
printable = Yes
printer name = lp
oplocks = No
```

Apache

Der Apache WEB-Server wird standardmässig eingerichtet und kann unter der URL localhost sofort angesehen werden. Die Dokumente sind in **/usr/local/httpd/htdocs** gespeichert. Sie können dort Ihre HTML-Seiten ablegen. Standardmässig erscheint die +++testinf -webserver+++. Die Startseite sollte index.html.en (für Besucher mit englischem Browser) oder index.html.de (für Besucher mit deutschem Browser) heissen. Damit auch Apache automatisch gestartet wird, geben sie folgendes ein:

- Starten Sie via Menü-Leiste:
 Einstellungen --> YaST menu --> YaST2 Kontrollzentrum
- Geben Sie das Passwort von root ein
- Suchen Sie links die Ikone System, dann Runlevel-Editor
- Wählen Sie [Runlevel-Eigenschaften]
- Suchen und markieren Sie die Zeile:
 apache Nein Start the Apache httpd daemon
- Klicken Sie die Auswahl 3 und 5 in "Der Dienst wird in folgenden Runleveln gestartet":
 B 0 1 2 √3 √5 6 S
 [Anwenden/Zurücksetzten]
 [Dienst aktivieren]

```
Nun sollten auf der Zeile apache Ja 3 5 erscheinen.
[Beenden]
Speichern [Ja]
[ok]
[Schliessen]
```

Fortan wird der WEB-Server Apache von Linux automatisch gestartet.

Telnetd (Telnet Server)

Wenn der Telnetd auf Linux gestartet wird, kann man via Telnet auf der Rechner zugreifen und erhält eine Befehlszeile. Da unter Linux sehr viel mit Befehlen gemacht werden kann, ist dies ein sehr mächtiges Werkzeug. Ausserdem genügt auch eine sehr langsame Verbindung, da nur wenig Daten übertragen werden müssen. Ein Telnet Client ist bei praktisch allen Betriebssystemen dabei. Der grosse Nachteile ist folgender:

Warnung: Beim Telnet Protokoll werden alle Daten (auch die Passwörter) im Klartext übermittelt. Wenn jemand die Daten abhört, kann er so das Passwort sehr einfach erhalten!

© A-Net GmbH 2002	www.anetgmbh.ch	Seite 18

Besser ist der Einsatz von SSH, bei dem alle Daten verschlüsselt werden (Standardmässig vorhanden bei Linux).

Ativieren von Telnetd

Wegen seine Unsicherheit wird der Telnetd unter Linux standardmässig nicht gestartet und nicht installiert. Falls nicht beim Installieren bereits ausgewählt, installieren Sie das Paket Telnet-Server nach. Dies erreichen Sie mit:

- System --> YaST2 --> Software --> (im rechten Fenster) Software installieren/löschen
- drücken Sie auf [Suche]
- wählen Sie "Telnet-Server", markieren Sie das gefundene Paket.
- Legen Sie die CD 1 ein

Nun muss der Telnet-Server noch gestartet werden. Dies können Sie im INETD.CONF ändern:

- Starten Sie via Menüleiste:
 System --> Konfiguration --> inetd.conf editieren
- geben Sie das Passwort von root ein
- wählen Sie
 Ein, mit benutzerdefinierter Konfiguration [weiter]
- suchen und markieren Sie die Zeile:
 # telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd
- drücken Sie auf [Aktivieren oder Deaktivieren], bis auf der Zeile zu Beginn "Active!" steht. [Beenden]
- Damit der neue Dienst sofort aktiv wird, geben Sie in einem Fenster folgendes ein: su

(dann das Passwort von root) rcinetd start

Nun können Sie von einem beliebigen PC via Telnet auf dem Linux arbeiten. Stellen Sie die Verbindung her mit:

- telnet 192.168.112.23 (= IP-Adresse des Linux-Systems)
- srvanet23 login: anet1
 (geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein, root geht aus Sicherheitsgründen nicht)
- Password: xxxxxx
- Nun können Sie Linuxbefehle verwenden. Zum Beenden geben Sie "exit" ein.

Webmin

Universelles WEB-Administrations-Tool für diverse Linux-Server: FTP, INETD, Apache, Samba, DHCP, DNS etc. Ist nicht Bestandteil von Linux, sondern kann von **http://www.webmin.com** heruntergeladen werden. Die aktuellste Version zur Zeit dieses Test war die Version 0.960. Diese kennt bereits SuSE 8.0..



Installation:

Paket webmin-0_960_tar.gz herunterladen oder via LAN kopieren (s. Samba, mount-Befehl).

webmin-0_960_tar.gz auf Linux-Kopieren z.B. auf /tmp. Dann entpacken mit

tar xzf webmin-0_960_tar.gzr -C /usr/lib

ib (grosses C beachten!)

Dies erstellt ein Verzeichnis /usr/lib/webmin-0.96. In diesem Verzeichnis das Installationsprogramm aufrufen mit:

cd /usr/lib/webmin-0.960

bash setup.sh

Die Vorgabewerte können normalerweise übernommen werden. Wählen Sie SuSE Linux (7) und dann SuSE Linux 8.0 (13). Der Standard Administrator heisst **admin**, das Passwort wird bei der Installation festgelegt (bitte *notieren*!). Anschliessend wird der WEBmin-Server sogleich gestartet mit der Portnummer 10000.

Die eigentliche Konfiguration erfolgt im Browser mit http://localhost:10000. Dort melden Sie sich an mit *admin* und dem eben festgelegten Passwort.

Im WEBmin können unter dem Reiter "Servers" verschiedene Komponenten von Linux verwaltet werden:

- Apache WEB-Server
- DNS-Server (Bind und Bind4)
- DHCP-Server
- FTP-Server
- ProFTP-Server
- WU-FTP Server
- MySQL Datenbankserver
- PostgresSQL Database Server

© A-Net GmbH 2002

- SSH-Server
- SSH Tunnels
- Fetchmail
- Sendmail
- Squid Proxy-Server
- etc.

FTP-Server

Früher wurden mehrere FTP-Server mitgeliefert, aber natürlich konnte nur einer auf Port 21 gestartet werden. Bei SuSE 8.0 ist vsftpd dabei. Dieser kann im inetd.conf aktiviert werden mit:

- Menu-Leiste: System --> Konfiguration --> inetd.conf editieren
- Es wird das Passwort für root verlangt
- Wählen Sie: Ein, mit benutzerdefinierter Konfiguration [weiter]
- suchen und markieren Sie die Zeile:
 ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd vsftpd
- Drücken Sie [Aktivieren oder Deaktivieren] bis auf der Zeile Active! erscheint
- [Beenden]

Nun können sich die Benutzer mit FTP anmelden. Geben Sie als Name *anonymous* und dann kein Passwort ein. Wenn Sie mehr wollen, editieren Sie die Datei /etc/vsftpd.conf.

- Öffnen Sie: System --> Konfiguration --> Konqueror (Systemverwaltungs-Modus)
- geben Sie das Passwort von root ein
- Markieren Sie /etc/vsftp.conf mit der rechten Maustaste und
- wählen sie Öffnen mit --> KWRITE

Dort können Sie das # Zeichen am Anfang dieser Zeilen entfernen:

local_enable=YES

write_enable=YES

Nun können sich die Linux-Benutzer im FTP anmelden und werden mit Ihrem Home-Verzeichnis verbunden (z.B. /home/anet1 für den Benutzer anet1). Probieren Sie es von einem Client aus:

ftp192.168.112.23Es meldet sich der FTP-Server. Geben Sie Userid und Passwort ein:Name (192.168.112.23):anet1Kennwort:xxxx

Nun sind Sie angemeldet und können mit *put* und *ge*t Files transferieren. Ein paar Files sind bereits da und können mit dem Befehl *Is* angezeigt werden.

Nützliche Befehle

Anzeige der Files im al	ktuellen Verzeichnis	ls -a	
Wechseln ins Root-Ve	rzeichnis	cd /	
Directory erstellen		mkdir	
Kopieren einer Datei		ср	
Diskette mounten	als directory /floppy	mount	/dev/fd0 /floppy
Diskette formatieren m	it 1.44MB	fdform	at /dev/fd01440
Diskette freigeben		umour	nt /floppy
CD-ROM mounten	als directory /cdrom	mount	/dev/cdrom /cdrom
CD-ROM freigeben		umour	nt /cdrom
Text-Editor		vi (Beenden mit Ctrl + z)
IP Adresse testen		ping 1	92.168.xxx.xxx (beenden mit Ctrl+C)
Netzwerk stoppen		ifconfig	ı eth0 down
Netzwerk starten		ifconfig	j eth0 up
Abrechen eines Vorga	nges	Ctrl + 2	Z
Eigene IP-Adresse anz	zeigen	ifconfi	g
X-Windows starten		startx	
KDE X-Windows konfig	gurieren	sax, sa	x2
INETD starten		rcinetd	start
Samba Server starten		rcsmb	start
Samba Server stopper	ı	rcsmb	stop
NetBios Namen anzeig	gen	nmbloo	bkup srvanet23 -S
Firewall starten		/sbin/S	uSEfirewall start
Firewall stoppen		/sbin/S	uSEfirewall stop
System herunterfahrer	ı	shutdo	own now
Abmelden		logout	
Neuer Befehls-Prompt		Alt+Ctr	l+F1, oder Alt+Ctrl+F2 usw,
		zurück	zu KDE mit Alt+Ctrl+F7
Linux herunterfahren		halt	
Linux neu starten		reboot	1

Konfigurationsdateien

Die Dateien sind neu teilweise in Unterverzeichnissen von /etc (z.B. samba).

© A-Net GmbH 2002	www.anetgmbh.ch	Seite 22
	0	

Vorsicht: Vor dem Ändern sichern!

Damit Änderungen wirksam werden /sbin/SuSEconfig laufen lassen		
/etc/init.d/boot	autostart Scripte, auch um eigene einzubinden	
/etc/modules.conf	Netzwerkadapter, SCSI Adapter, USB etc. (Hardware)	
/etc/inetd.conf	Inetd Superserver für Telnet, FTP, etc.	
/etc/samba/smb.conf	SAMBA Konfiguration	
/etc/httpd/httpd.conf	Konfiguration des Apache WEB-Servers	
/etc/lilo.conf	LILO Boot-Loader	
/etc/ftpusers	Liste für gesperrte FTP-Benutzer (z.B. root)	
/etc/vsftpd.conf	Konfiguration für den FTP-Server vsftpd	
/etc/proftp.conf	proFTP-Server (falls installiert)	
/var/log/boot.log	Boot-Log etc	
/var/log/samba/log.smbd	Log von SAMBA	
/var/log/httpd/acces.log	Zugriffe auf Apache WEB-Server	

Hinweise für Notebooks und PCMCIA

Linux eignet sich gut für Notebooks und verfügt auch über Treiber für das Power-Management (APM). Hier ein Paar Hinweise für den Support von PCMCIA Netzwerkkarten. Viele PCMCIA-Kontroller-Chips werden unterstützt. Allerdings kennt das System eventuell die verfügbaren Interrupts nicht. Dies kann dazu führen, dass das System während dem Booten beim Aktivieren des PCMCIA-Supports stehen bleibt. Gehen Sie dann wie folgt vor (Beispiel IBM ThinkPad 600E):

- entfernen Sie alle PCMCIA-Karten und versuchen Sie jetzt, das System zu booten
- falls dies immer noch nicht gelingt, Starten Sie Linux mit der Kernel-Option (LILO-Prompt) boot: linux NOPCMCIA=yes
- Öffnen Sie: System --> Konfiguration --> Konqueror (Systemverwaltungs-Modus)
- geben Sie das Passwort von root ein
- Öffnen Sie die Datei /etc/pcmcia/config.opts
- Ergänzen Sie folgende Zeile: PCMCIA_PCIC_OPTS="pci_int=1 pci_csc=1 irq_list=9"
- (Damit verwendet der PCMCIA-Support nur noch den Interrupt 9)
- Dann konfigurieren Sie den PCMCIA-Adpater ganz normal via:
- Einstellungen --> YaST menu --> YaST2 Kontrollzentrum
- geben Sie das Passwort von Root ein
- Wählen Sie das Netzwerk aus. Aktivieren Sie dort PCMCIA beim LAN-Adapter.

Nun starten Sie das System neu und stecken Sie ihren LAN-Adpater wieder ein, er wird nun funktionieren (gestestet mit IBM EtherJet 10/100 Cardbus).

Allfällige Schrift- und Mausprobleme und ihre Lösung

In gewissen Fällen ergeben sich Probleme mit zu **viel zu kleinen Schriften** bei den Ikonen und Menüs. Der Grund lieg im Plug & Play: Beim Starten fragt Linux 8.0 via DDC (Display Data Channel) die Grösse des Bildschirms ab und berechnet daraus die Grösse der Schrift. Nun gibt es Bildschirme (z.B. **Video-Beamer**), die eine viel zu grosse Bildschirmgrösse melden. Ausserdem macht Linux 8.0 manchmal auch noch einen Rechenfehler. Das Resultat ist eben eine viel zu kleine Schrift. Im Falle des Beamers starten Sie Linux mit einem normalen Bildschirm und schliessen erst nachher den Beamer an, dann stimmt die Schrift.

Bei einem Wechsel der Maus kann das Problem auftauchen, dass die Maus bei der kleinsten Bewegung **an den oberen Rand springt** und nur noch seitwärts bewegt werden kann. Ausserdem werden dauernd Aktionen ausgelöst. Das Problem entsteht dann, wenn Sie Linux 8.0 mit einer reinen 2-Tasten-Maus (=PS/2-Maus) installiert haben und später mit einer Maus mit Rädchen oder Knöpfchen booten. Die erste Maus benötigt das PS/2-Potokoll, die Rädchen-Mäuse meist das IMPS/2-Protokoll. Lösung: Booten mit dem ursprünglichen Maustyp. Alternativ kann man das Mausprotokoll umstellen mit einem Editor, z.B. mit mcedit /etc/init.d/boot.local, dann am Ende die Zeile /usr/sbin/sysp -s mouse ergänzen.

Weitere interessante Pakete

- aide Advanced Intrusion Detection Environment
- arpwatch keep track of ethernet/IP Packets, benötigt pcap, /usr/operator/arpwatch arp.dat
- argus Tool für Netzwerküberwachung
- dosemu DOS Emulator /var/lib/dosemu setup-dosemu
- ipgrab TCP/IP Paket Debugger
- ipmasqad für IP Masquerading Module portfw, autofw
- iptables IP Packetfilter Administration
- iptraf TCP/IP Netzwerk Monitor
- logsurfer Überwachung der log-files
- mtr Netzwerkanalyse
- mtr-gtk Gui-Version
- nessus security scanner
- netcat Netzwerk-Werkzeug
- nmap Port-Scanner
- routed Routing Daemon (RIP)
- rusers Wer ist auf Rechnern im LAN eingelogt?
- saint Netzwerk Sicherheits-Analyse
- scanlog entdeckt und logt Port-Scans Run Level Editor : start scanlogd alert-File definieren /etc/syslog.conf ; daemon.alert /var/log/alert
- snort Packet Sniffer / Logger, /etc/snort/snort-lib
- timed Zeitserver

- tn5250 5250 Emulator für AS/400
- LinNeighborhood Windows Netzwerkumgebungs Browser

X11 Programme

- xcpustate Prozessinformation
- xnetload Anzeige Netzlast
- xlogmaster Log-files überwachen
- xsysinfo System-Auslastung